

Teekannenwärmer

12/2012

Seite 12



zuhaus wohnen

Größe: Höhe 30 cm, Umfang ca. 40 cm

Sie brauchen:

je 35 cm gemusterten Baumwollstoff, 110 cm breit, hier: JD 44 „Scrollwork“ und „Sunspots“ von Freespirit über Coats, 20 x 110 cm Volumenvlies; 1 cm dick, 1 m Baumwollkordel in Sandbeige; passendes Nähgarn; Schere, Maßband; Zirkel; Bleistift; Stecknadeln; 1 Porzellanteekanne, ca. 14 cm hoch, 40 cm Umfang

ZUSCHNEIDEN:

Der Teewärmer besteht aus 2 gefütterten Seitenteilen und einem kreisförmigen Bodenteil. Die Seiten bleiben für Tülle und Henkel offen.

Tipp: Für **andere Teekannengrößen** als der beschriebenen, entspricht die Breite **eines** Seitenteils dem Kannenumfang, für die Höhe die Kannenhöhe mal 1,5 cm nehmen plus 8 bis 10 cm für den Volant. Der Boden ist für alle Größen gleich (Fertigmaß 12 cm Ø).

Alle Maßangaben enthalten 1 cm Nahtzugabe.

Für die beiden Seitenteile

je 2 x aus Oberstoff („Scrollwork“) und Futterstoff („Sunspots“) ein Rechteck von 42 x 32 cm

je 2 x aus Volumenvlies ein Rechteck von 42 x 20 cm

Für das Bodenteil

je 1 x aus Ober- und Futterstoff einen Kreis von Ø 14 cm

1 x aus Vlies einen Kreis von Ø 14 cm

NÄHEN:

1. Die Vliesstreifen auf die linken Futterstoffseitenteile legen und stecken, dabei schließen die unteren Kanten miteinander ab.
2. Die Teile an der oberen Vlieskante entlang aufeinandersteppen.
3. Den zugeschnittenen Vliesboden auf die linke Oberstoffseite des Bodens legen, stecken und rundherum heften.
4. Ober- und Futterstoff der Seitenteile rechts auf rechts legen. Die kurzen Seitenkanten sowie die obere lange Kante zusammensteppen. Dabei an den Seitenkanten in Höhe von 9 cm (ab der oberen Kante gemessen) für den Tunneldurchzug 2 cm offen lassen.
5. Die Seitenteile auf rechts wenden und die Nähte vorsichtig ausbügeln. Nur mit mäßiger Hitze und wenig Druck arbeiten, sonst wird das Volumenvlies flach.

zuhause wohnen

6. Für den Tunneldurchzug die Seitenteile in 9 und 11 cm Höhe (ab oberer Kante gemessen) durchsteppen.
7. Die unteren Kanten der Seitenteile einreihen (alle 3 Stofflagen zusammen) und auf den halben Kreisumfang des Bodenteils einkräuseln.
8. Die eingekräuselten Teile rechts auf rechts an den abgefütterten Oberstoffboden steppen.
9. Den Futterstoffboden 1 cm breit nach links umbügeln und mit Handstichen dagegensäumen.
10. Die Kordel durch beide Tunnelzüge ziehen, die Teekanne in den fertigen Wärmer stellen und die Kordel zuziehen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team

NEU
Ab 22.11.2012 am Kiosk!

DAS GROSSE zuhause wohnen
SONDERHEFT
Stricken • Häkeln • Nähen

110 IDEEN
